

## Manual de Usuario

---

## Configuración tiempo aire proveedor Celaris


---

**Nota:** La finalidad de éste documento es dar a conocer cómo funciona el sistema con el proveedor de tiempo aire Celaris. Como requisito, deberá tener la .dll llamada *CCTiempoAireCelarisRPM.dll* misma que se encuentra en la versión, tanto en el Administrador como en el Punto de Venta. **Los datos de configuración que a continuación se muestran son de prueba. Consulte al proveedor Celaris para que le sea asignada esa información para su Empresa.**


**Para la compañía Telcel, se tiene exclusividad con Celaris.**

## Configuración


1. Coloque la dll en la ruta: *C:\Usuarios\Usuario\AppData\Local\COMPUCAJA\CCPDV\online*.




2. Ingrese al *CCConfigTool*, bajo la ruta: *C:\Program Files (x86)\COMPUCAJA\COMPUCAJA – Administrador*, o bien, el acceso directo que se encuentra en el escritorio de su equipo.



3. Seleccione la opción *Punto de Venta*, clic en el botón de *Configurar*, como lo muestra la siguiente imagen.



4. Seleccione la pestaña "PDV".



5. En la sección *Autorización en línea*, seleccione de la lista desplegable, para la opción *Tiempo aire* la dll: *CCTiempoAireCelarisRPM.dll*.

Autorización en línea			
<input type="checkbox"/>	Autorización	NINGUNO	Configurar
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiempo aire	CCTiempoAireCelarisRPM.dll	Configurar
<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	CCPagoServiciosRPM.dll	Configurar

6. Presione en el botón de *Configurar* en la opción de *Tiempo aire*, y aparecerá la siguiente pantalla, donde el usuario deberá seleccionar "*Configuración Celaris*" y presionar el botón de *Aceptar*.

COMPUCAJA .net - Selector Configuración

Configuración Celaris

Configuración RPM

Aceptar Cancelar

Capture los datos que se solicitan en ambas pestañas, mismos que serán proporcionados por el proveedor Celaris.

- **Pestaña Generales:**

*Empresa:*

*Originador:*

*Nodo:*

- **Pestaña Servidor:**

*Dir. IP:*

*Puerto:*

*Tiempo de espera: 60*

Configuración Celaris

Generales **Servidor**

Empresa

Originador

Nodo

Aceptar Cancelar

Configuración Celaris

Generales **Servidor**

Dirección IP

Puerto

Tiempo Espera 60

Aceptar Cancelar

7. Presione en los dos botones de *Aceptar* y cerrar el configurador.

## Configuración en Microsoft SQL

Dentro de SQL necesitamos editar los datos de la tabla *ServiciosTiempoAire*, tomando en cuenta los datos de configuración y que serán proporcionados por Celaris (Paso 4 - 7).

STA_Codigo	STA_Descripcion	STA_TrxType	STA_TrxSubtype	STA_IP	STA_Puerto	STA_ForConsolidar	STA_DisCon	DisConStatus	STA_Empresa	STA_Origenador	STA_Nodo	STA_Usuario	STA_Contrasena	STA_Proveedor	STA_Tienda	STA_Caja	STA_LlaveEncriptacion	STA_NumeroTelefonicoRegistro	STA_Nip
1	TELCEL			201.148.37.98	3001	0		0	1	COMPUCAJACC	COMPUCAJA			2	1	1	K0c0B0r6	3331100600	1111

IP:

Puerto:

STA\_Proveedor:

STA\_Tienda: Número de tienda

STA\_Caja: Número de estación

En el campo STA\_TrxType capture 701, y en TrxSubtype: 1

En los campos: STA\_Nodo, STA\_Usuario, STA\_LlaveEncriptacion, STA\_NumeroTelefonicoRegistro, STA\_Nip, no se requiere capturar información alguna y deberán ir vacíos.

Una vez finalizados estos pasos, el sistema estará listo para la venta de tiempo aire en el Punto de Venta. Puede consultar el *Manual de Administrador* para la configuración de las mercancías correspondientes y el de *Punto de venta* para la venta de tiempo aire, mismos que se encuentran en el sitio oficial de COMPUCAJA: <http://compucaja.cc/index.php/soporte/base-de-conocimiento/>