

## Manual de Usuario


---

## Configuración tiempo aire proveedor Celaris


---



3. Seleccione la opción *Punto de Venta*, clic en el botón de *Configurar*, como lo muestra la siguiente imagen.



4. Seleccione la pestaña "PDV".



5. En la sección *Autorización en línea*, seleccione de la lista desplegable, para la opción *Tiempo aire* la dll: *CCTiempoAireCelarisRPM.dll*.

6. Presione en el botón de *Configurar* en la opción de *Tiempo aire*, y aparecerá la siguiente pantalla, donde el usuario deberá seleccionar "*Configuración Celaris*" y presionar el botón de *Aceptar*.

Capture los datos que se solicitan en ambas pestañas, mismos que serán proporcionados por el proveedor Celaris; cabe hacer la aclaración que estos datos es para un ambiente de pruebas, los definitivos para cada Empresa, serán proporcionados por el mismo proveedor.

- **Pestaña Generales:**

*Empresa: 9*

*Originador: 9*

*Nodo: (este dato se refiere a la estación caja, se sugiere 1)*

- **Pestaña Servidor:**

*Dir. IP: 200.94.104.94*

*Puerto: 9898*

*Tiempo de espera: 60*

Configuración Celaris

Generales **Servidor**

Empresa

Originador

Nodo

Configuración Celaris

Generales **Servidor**

Dirección IP

Puerto  ▲▼

Tiempo Espera  ▲▼

7. Presione en los dos botones de *Aceptar* y cerrar el configurador.

## Configuración en Microsoft SQL

Dentro de SQL necesitamos editar los datos de la tabla *ServiciosTiempoAire*, tomando en cuenta los datos de configuración y que serán proporcionados por Celaris (Paso 4 - 7).

STA_Codigo	STA_Descripcion	STA_TrxType	STA_TrxSubtype	STA_IP	STA_Puerto	STA_PorConsolidar	STA_DisCon	DisConStatus	STA_Empresa	STA_Orignador	STA_Nodo	STA_Usuario	STA_Contrasena	STA_Proveedor	STA_Tienda	STA_Caja	STA_LlaveEncriptacion	STA_NumeroTelefonicoRegistro	STA_Nip
1	2	TELCEL		201.148.37.98	3001	0		0	1	COMPUCAJACC	COMPUCAJA			2	1	1	K0c8B0g6	3331100600	1111

IP: 200.94.104.94 (ambiente de pruebas)

Puerto: 9898 (ambiente de pruebas)

STA\_Proveedor:

STA\_Tienda: Número de tienda

STA\_Caja: Número de estación

En el campo STA\_TrxType capture 701, y en TrxSubtype: 1

En los campos: STA\_Nodo, STA\_Usuario, STA\_LlaveEncriptacion, STA\_NumeroTelefonicoRegistro, STA\_Nip, no se requiere capturar información alguna y deberán ir vacíos.

Una vez finalizados estos pasos, el sistema estará listo para la venta de tiempo aire en el Punto de Venta. Puede consultar el *Manual de Administrador* para la configuración de las mercancías correspondientes y el de *Punto de venta* para la venta de tiempo aire, mismos que se encuentran en el sitio oficial de COMPUCAJA: <http://compucaja.cc/index.php/soporte/base-de-conocimiento/>